

## ASCII-Zeichen (erweiterter Code)

<b>ASCII</b>	American Standard Code for Information Interchange
<b>Dez</b>	dezimaler Wert
<b>DOS</b>	ALT-Taste gedrückt halten und auf dem Ziffernblock der Tastatur den entsprechenden Dezimalwert eingeben, ALT-Taste los lassen
<b>Win</b>	ALT-Taste gedrückt halten und auf dem Ziffernblock der Tastatur 0 und den entsprechenden Dezimalwert eingeben, Alt-Taste los lassen.

Die ersten 32 Zeichen (0 bis 31) sind im Allgemeinen für die Steuerung reserviert. Das Zeichen mit dem dezimalen Wert 32 ist das Leerzeichen. Unter Windows können manche Zeichen nicht dargestellt werden, wenn nicht eine Standard-TrueType-Schrift eingestellt ist. (unter Arial oder Times New Roman z.B. sollte es keine Probleme geben) .

Dez	DOS	Win	Dez	DOS	Win	Dez	DOS	Win	Dez	DOS	Win	Dez	DOS	Win	Dez	DOS	Win
			70	F	F	110	n	n	150	û	-	190	¥	¾	230	μ	æ
			71	G	G	111	o	o	151	ù	—	191	ɿ	ı	231	þ	ç
32			72	H	H	112	p	p	152	ÿ	~	192	Ł	Á	232	ƒ	è
33	!	!	73	I	I	113	q	q	153	Ö	™	193	ł	À	233	Ú	é
34	"	"	74	J	J	114	r	r	154	Ü	š	194	Ł	Â	234	Û	ê
35	#	#	75	K	K	115	s	s	155	ø	›	195	ł	Ã	235	Ü	ë
36	\$	\$	76	L	L	116	t	t	156	£	œ	196	—	Ä	236	Ý	ì
37	%	%	77	M	M	117	u	u	157	∅		197	†	Å	237	Ÿ	í
38	&	&	78	N	N	118	v	v	158	×	ž	198	ã	Æ	238	˘	î
39	'	'	79	O	O	119	w	w	159	f	ÿ	199	Ã	Ç	239	´	ï
40	(	(	80	P	P	120	x	x	160	á	á	200	Ł	È	240	-	ð
41	)	)	81	Q	Q	121	y	y	161	í	i	201	ƒ	É	241	±	ñ
42	*	*	82	R	R	122	z	z	162	ó	ç	202	Ł	Ê	242	=	ò
43	+	+	83	S	S	123	{	{	163	ú	£	203	ƒ	Ë	243	¾	ó
44	,	,	84	T	T	124			164	ñ	¤	204	ƒ	Ì	244	¶	ô
45	-	-	85	U	U	125	}	}	165	Ñ	¥	205	=	Í	245	§	õ
46	.	.	86	V	V	126	~	~	166	ª	¡	206	ƒ	Î	246	÷	ö
47	/	/	87	W	W	127	␣	□	167	º	§	207	¤	Ï	247	,	÷
48	0	0	88	X	X	128	Ç	€	168	¿	"	208	ð	Ð	248	°	ø
49	1	1	89	Y	Y	129	ü		169	®	©	209	Ð	Ñ	249	¨	ù
50	2	2	90	Z	Z	130	é	,	170	¬	ª	210	Ê	Ò	250	·	ú
51	3	3	91	[	[	131	â	f	171	½	«	211	Ë	Ó	251	¹	û
52	4	4	92	\	\	132	ä	„	172	¼	¬	212	È	Ô	252	³	ü
53	5	5	93	]	]	133	à	...	173	ı	-	213	ı	Õ	253	²	Ý
54	6	6	94	^	^	134	å	†	174	«	®	214	Í	Ö	254	■	þ
55	7	7	95	_	_	135	ç	‡	175	»	-	215	Î	×	255		ÿ
56	8	8	96	`	`	136	ê	^	176	⋯	°	216	Ï	∅			
57	9	9	97	a	a	137	ë	‰	177	⋯	±	217	ƒ	Ù			
58	:	:	98	b	b	138	è	Š	178	⋯	²	218	ƒ	Ú			
59	;	;	99	c	c	139	ï	‹	179	⋯	³	219	■	Û			
60	<	<	100	d	d	140	î	Œ	180	ƒ	´	220	■	Ü			
61	=	=	101	e	e	141	ì		181	Á	μ	221	ı	Ý			

62	>	>	102	f	f	142	Ä	Ž	182	Â	¶	222	ì	þ			
63	?	?	103	g	g	143	Å		183	À	·	223		ß			
64	@	@	104	h	h	144	É		184	©	,	224	Ó	à			
65	A	A	105	i	i	145	æ	'	185	¶	'	225	ß	á			
66	B	B	106	j	j	146	Æ	'	186	¶	°	226	Ô	â			
67	C	C	107	k	k	147	ô	“	187	¶	»	227	Ò	ã			
68	D	D	108	l	l	148	ö	”	188	¶	¼	228	õ	ä			
69	E	E	109	m	m	149	ò	•	189	ç	½	229	Õ	å			